

# **Retain24 presentkort**

**Excellence** Retail

© Copyright 2017

FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ

 Försäljning
 0920 – 24 33 10

 Support
 0920 – 24 33 20

 Fax
 0920 – 24 33 99

 E-mail
 support@fdt.se

 Hemsida
 www.fdt.se

Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.



# Innehållsförteckning

Retain24 presentkort	1
Vad är Retain24?	1
Hur fungerar integrationen?	1
Förutsättningar	1
Inställningar	2
Uppläggning av betalningsartikel i Artikelregistret	2
Arbetsgång	4
Köp av Retain24 presentkort	4
Köp av presentkort - betala med faktura	7
Laddning av presentkort misslyckades	9
Betalning med Retain24 presentkort	10
Inlösen av ej aktiverad värdehandling	12
Inlösen av fullt utnyttjat presentkort	12
Felaktig PIN-kod	12
Inlösen av presentkort med passerat giltighetsdatum	12
Felaktigt kortnummer	12
Återköp med Retain24 presentkort	13
Återköp med högre belopp än högsta återköpsbelopp	17
Retain24 rapporter	19
Historikrapport	19
Transaktionsrapport	20



# Retain24 presentkort

### Vad är Retain24?

Retain24 är en värdehandlingsprodukt för hantering av elektroniska presentkort. En värdehandling, presentkort, kan laddas med ett belopp och sedan lösas in vid köp i butik.

Retain24 är integrerat med Excellence Retail. För att nyttja integrationen krävs att butiken har ett avtal med Retain24. Retain24 är en tilläggsmodul till Excellence Retail. Avance stödjer inte integrationen med Retain24.

### Hur fungerar integrationen?

När en kund vill köpa ett Retain24 presentkort, laddas presentkortet med ett belopp i butiken. Presentkortet används sedan som betalmedel vid köp i butik. Kontroll av värdehandlingens saldo, historik, status och giltighetstid kan göras i Excellence Retail.

## Förutsättningar

Vid köp av Retain24 Presentkort måste hela presentkortets värde betalas direkt vid försäljningstillfället i kassan för att presentkortet ska laddas.



# Inställningar

En betalningsartikel för Retain24 presentkort läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering. Betalningsartikeln kopplas till betalmedlet för Retain24 i butiksprogrammet.

### Uppläggning av betalningsartikel i Artikelregistret

Ange ett artikelnummer för betalningsartikeln Retain24 presentkort, exempelvis \*10. Ange en benämning på artikeln, t.ex Retain24 Presentkort. Betalningsartikeln ska vara momsfri.

Information	Specialpris	Språ <u>k</u>	Ekonomi/Garanti	Leverantör	Lager	Paket	Extra	Statistik
		Anski	affning		Alias			
Artikel <u>n</u> r	*10	Inpris	🗆 Låst	0.00		Alias		Enhet
Benämning	Retain24 presentkort	Merko	stnad kr / %		1			<b>-</b>
Enhet		- Apele		0,00	2			-
àpris / TG	Ú 0.00	0.0% Britto	marginal %	0,00	3			-
Moms	Momsfri	T Dratto			4			•
àpris inkl. moms	0.00	-Grupp	pering		5			*
PLU	0,00	Artike	lgrupp ()		6			-
Frsatt av	-	Varug	rupp ()		7			-
Hoppordning	-0	Webb	qrupper +	_	8			<b>•</b>
		Intrast	tat		9			-
Dold	🦳 Spara statistik			4	10			<u> </u>
🦳 Rabatt	🦳 Publicera webbsl	nop Extra			11			-
		Varun	narke		12			-
Revidered	2015 11 02 00 00 45	Model	3		13			*
Reviderat àpris	2013-11-03 03.00.45	~			14			
Rörelsedatum		Bonus	sfaktor	1.000	15			

I fliken Ekonomi/Garanti anges kontonummer för Försäljning och Betalning. Kontona måste vara upplagda i kontoplanen i Avance Bokföring.

	Konto
Försäljning	2421
Förs. momsfri övriga världen	0
Förs, momsfri EU	0
Lager	0
Varukostnad	0
Betalning	2421
Omvändskatt	0
Förs. momsfri inom landet	0
Kställe	
Kbärare	





I fliken Lager anges lagerstatus "Ej lageravräkning".

10000
-
vtal Q
0,000
0,000
0,00
0,0
0,0 🔍
0,0 🔍
0,0 🔍

Spara betalningsartikeln med Ctrl+S eller via menyn på Arkiv, Spara.





# Arbetsgång

### Köp av Retain24 presentkort

En kund kan köpa Retain24 presentkort i butiken. Presentkortet laddas med ett belopp.

Börja med att ange artikelnumret för betalningsartikeln Retain24 presentkort, i detta fall \*10. Betalningsartikeln läggs upp i Artikelregistret.

Orderspärrad	Kommando	*10
Kontant		
Kontantkund		
Centralt kundnr:		
TG: 0		
Ordernr:	Total	0,00 kr

Tryck Enter så öppnas nedanstående dialogruta. Ange kortnumret för presentkortet i fältet Serienummer genom att scanna in kortnumret eller registrera manuellt. Tryck *Grön*/Välj presentkort.

Serienummer	0109009593688758
Belopp	0,00

Ange vilket belopp presentkortet ska laddas med. Välj *Grön*/Acceptera för att spara uppgifterna och lägga till presentkortet i butiksbilden. Välj *Röd*/Avbryt för att avbryta registreringen och återgå till butiksbilden. Välj <u>Gul/Historik</u> för att se historik på presentkortet. Se avsnittet "Retain24 rapporter" för mer information.

Lagsta belopp: 0,0		
Resultat: Ej Aktiv Kan ladda: Ja Högsta belopp: 100	erad (25070) 0,00 1	
Belopp		250.00
Serienummer		0109009593688758



Uppgifter för det laddade presentkortet visas i dialogrutan. Det går inte att ladda presentkortet med ett högre värde än högsta belopp per laddning. Information om högsta belopp visas i dialogrutan. När man aktiverar (laddar) ett presentkort ställs giltighetstiden automatiskt 1 år framåt i tiden.

Serienumret på presentkortet visas under betalningsartikeln för Retain24. Välj  $\overline{Grön/Betala}$  för att betala presentkortet.

ER FDT Excellence Retail (1.0.5.7)			
			<u>START</u>
Excellence Retail EEL LULEÅ			
Artikelnr Benämning		á-pris Antal % Rabatt Summa	
*10 Retain24 presentkort 0109009593688758		250,00 kr 1 250,00 k	r 🔄 FLER
			ANDRA
			🍳 sök
			🖄 BETALA
		A	
Orderspärrad	Kommando		Terminalinformation
Kontant Kontantkund			
Centralt kundnr			
TG: 100			
Ordernr:	Total	250,00 kr	
0			

Vid köp av Retain24 presentkort, måste hela presentkortets värde betalas direkt vid försäljningstillfället i kassan för att presentkortet ska laddas.

Programmet föreslår förvalt betalsätt. Tryck Enter för att bekräfta betalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.



Betalsätt		BETALNING
Belopp	250,00	← 🟦
	Ten	inalinformation
rderbelopp: 2	i0,00 kr	TILLGODO
evererat belop	p: 250,00 kr	
etalat belopp:	0,00 kr	the second se
var att betala:	250,00 kr	DRESENTKORT
		RETAIN24 PRESENTKORT
		ANDRA BETALSÄT
		KORT
		KONTANT

I exemplet betalas presentkortet kontant.

Om beloppet ska faktureras används betalsätt Faktura. Se rubriken "Köp av presentkort – betala med faktura" för mer information.



#### Köp av presentkort - betala med faktura

När en kund köper Retain24 presentkort och beloppet ska faktureras används betalsätt Faktura.

- 1. Ange artikelnumret för betalningsartikeln Retain24 presentkort, i detta fall \*10, i butiksbilden.
- 2. Tryck Enter så öppnas nedanstående dialogruta. Ange kortnumret för presentkortet i fältet Serienummer genom att scanna in kortnumret eller registrera manuellt. Tryck *Grön*/Välj presentkort.

e 10.000	010000502688758
Serienummer	0109009393099739
Belopp	0,00

3. Ange vilket belopp presentkortet ska laddas med. Välj *Grön/Acceptera* för att spara uppgifterna och lägga till presentkortet i butiksbilden.

Resultat: Ej Kan ladda: Ja Högsta belopp	Aktiverad (25070) : 1000,00	
--	--------------------------------	--

- Ange kund. Om kunden är upplagd i Kundregistret, välj <u>Röd/Sök</u> och sedan <u>Röd/Sök kund</u>. För att lägga upp en ny kund, välj <u>Grå/Fler</u>, <u>Grå/Fler</u>, <u>Blå/Ny kund</u>.
- 5. Välj *Grön*/Betala för att öppna betaldialogen. Välj betalsätt *Gul*/Andra betalsätt och sedan *Gul*/Faktura.



6. Ange kundreferens och kundordernummer. Det går även att välja godsmottagare, ange leveransadress, leveransdatum, leveransvillkor och leveranssätt.

R Kundreferens		
Kundreferens	Lena Skogqvist	
Kundordernummer	4788-5	
Godsmottagare	•	
Leveransadress		
		_
	🗌 Spara godsmottagare	X AVBRYT
Leveransdatum	Välj leveransdatum	
Leveransvillkor	-	V ACCEPTERA
Leveranssätt	×	

7. Välj Grön/Acceptera. En faktura skrivs ut.



Välj Grön/Ja för att godkänna utskriften.



#### Laddning av presentkort misslyckades

Om en laddning av ett kort av någon anledning inte kan genomföras visas ett felmeddelande. Det kan orsakas av fel i kommunikationen med Retain24. Kontrollera att datorn har kontakt med nätverket. Kontakta FDT Support för hjälp med felsökning.



#### Betalning med Retain24 presentkort

Registrera köp av artiklar på vanligt sätt i Excellence Retail. Välj *Grön/Betala*. Välj *Blå/*Retain24 presentkort som betalningsalternativ eller annan upplagd knapp.

Scanna in löpnumret på presentkortet i fältet serienummer eller registrera manuellt. Tryck Enter för att bekräfta. Saldot på presentkortet och förfallodatum visas i betaldialogen. Fältet belopp visar orderbeloppet.

Betalsätt	Retain24 presentkort		BETALNING
Serienummer	0109009593688758		
	Värde: 350,00SEK Förfallodatum: 20	17-01-12	
elopp	119,00		TILLGODO
		Terminalinformation	
rderbelopp: 119, vererat belopp:	00 kr 119,00 kr	1	PRESENTKORT
etalat belopp: 0,0	00 kr	SÄTT I / DRA KORT	
var att betala: 11	9,00 kr	ENGLISH	RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT
			KONTANT

Tryck Enter för att bekräfta betalningen och avsluta köpet. I detta fall kommer 119:- att dras från presentkortet.



Om det är ett presentkort med PIN-kod, anges PIN-koden i fältet PIN.

Betalsätt	Retain24 presentkort		BETALNING
Serienummer	0114344501057025		
	Värde: 1121,00SEK Förfallodatum:	2016-09 <mark>-</mark> 28	
PIN	13952		TILLGODO
Belopp	350,00		
		Terminalinformation	PRESENTKORT
Orderbelopp: 350,00 kr Levererat belopp: 350,00 kr Betalat belopp: 0,00 kr Kvar att betala: 350,00 kr		1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT

Om orderbeloppet överstiger presentkortets värde öppnas betaldialogen på nytt och föreslår att resterande belopp ska betalas med förvalt betalsätt. Tryck Enter för att bekräfta betalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.



#### Inlösen av ej aktiverad värdehandling

Om man försöker betala med ett presentkort som inte är laddat med något värde, visas meddelandet "Ej aktiverad" i betaldialogen.

#### Inlösen av fullt utnyttjat presentkort

Om man försöker att betala med ett presentkort som är fullt utnyttjat, d v s värdet på presentkortet är 0 kr, visas meddelandet "Ingen användning kvar" i betaldialogen.

#### Felaktig PIN-kod

Om man betalar med ett presentkort med PIN-kod och anger fel PIN-kod, visas meddelandet "Felaktig pinkod för värdehandligen".

#### Inlösen av presentkort med passerat giltighetsdatum

Om man försöker att betala med ett presentkort där giltighetsdatumet har passerat, visas meddelandet "Värdehandlingen utgången".

#### Felaktigt kortnummer

Om man anger ett felaktigt kortnummer visas meddelandet "Ingen värdehandling funnen".



## Återköp med Retain24 presentkort

För att göra ett återköp ska man först söka och hämta det befintliga kvittot. Välj  $R\ddot{o}d/S\ddot{o}k/H\ddot{a}mta$ , Gra/Kvitto. Det går att göra urval på bl.a. kvittonummer. När man trycker Enter visas resultatet av sökningen. För mer information om sökfunktionen, se manualen för Excellence Retail.

ER		Sök kvi	tto				- 🗆 🗙
Sökmetod	Fullständig sökning						
Filter	300479						VÄXLA SÖKMETOD
Kvittonumm	e Kund	Datum		Säljare			
300479	Kontantkund	2016-01	-25 14:50	Kassa 4	^		
Artikelnr E 100 T	B <mark>eskrivning</mark> Fissot Retain24 presentkort 0114344501057025	<del>á-pris</del> 350,00 kr	Antal 1	Rabatt	Belopp 350,00 kr -350,00 kr		ÅTERKÖP
							KOPIERA RADER
						x	AVBRYT
						~	VÄLJ

Välj Orange/Återköp.



Om butiken har licens för modulen Returhantering öppnas nedanstående dialogruta.

ER				Återköp			- 🗆 🗙
Artikelnr	Beskrivning	Markerad	Antal	Тур	Notering		
100	Tissot	V	1	Återköp v			
						x	AVBRYT
							ACCEPTERA

Välj Grön/Acceptera.



Nu visas det valda köpet med omvända antal.

R FDT Excellence R	etail (1.0.5.7)					_ <b>_</b> ×
<b>Stat</b> Excellence Re	Kassa 4 tail					
Artikelnr Ben	ämning		á-pris	Antal % Rabatt	Summa	2
100 Tisso	ot		350,00 kr	-1	-350,00 kr	FLER
						📄 skriv ut
						<b>%</b> rabatt
						ndra
						🔍 sök
						🄏 BETALA
Orderspärrad		Kommando				Terminalinformation
Kontant Kontantkund					c)	1
Centralt kundnr:					54	ENGLISH
Ordernr:		Total		-350,00 kr		
0		Total				

Välj Grön/Betala. Välj Blå/Retain24 presentkort som betalsätt.

Scanna in löpnumret på presentkortet i fältet serienummer eller registrera manuellt. Tryck Enter för att bekräfta.



Betalsätt	Retain24 presentkort		<u>ÅTERBETALNING</u>
Serienummer	0114344501057025		
	Högsta belopp att återbetala: 429,00SEK		
Belopp	-350,00		TILLGODO
		Terminalinformation	
Orderbelopp: -350 evererat belopp: ·	,00 kr -350,00 kr	1	
etalat belopp: 0,0 war att betala: -35	0 kr i0,00 kr	SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄT
			KORT
			KONTANT

Högsta återköpsbelopp för presentkortet visas i betaldialogen.

Tryck Enter för att bekräfta återköpet. I detta fall kommer 350 kr att återbetalas på presentkortet.





#### Återköp med högre belopp än högsta återköpsbelopp

Det går inte att göra återköp med ett belopp som är högre än presentkortets högsta återköpsbelopp. Högsta återköpsbelopp är mellanskillnaden mellan kortets maxbelopp och saldot på kortet.

Information om högsta återköpsbelopp visas i dialogrutan. Om beloppet överstiger högsta belopp att återbetala ändras beloppet automatiskt till högsta återköpsbelopp.

Betalsätt	Retain24 presentkort		<u>ÅTERBETALNING</u>
Serienummer	0114344501057025		<b>1 ←   1</b>
	Högsta belopp att återbetala: 79,00	DSEK	
Belopp	-79,00		TILLGODO
		Terminalinformation	
Orderbelopp: -350 evererat belopp:	),00 kr -350,00 kr	1	
letalat belopp: 0,0 (var att betala: -3	10 kr 50,00 kr	SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT
			KONTANT

Betaldialogen öppnas på nytt och föreslår att resterande belopp ska återbetalas med förvalt betalsätt. Tryck Enter för att bekräfta återbetalningen eller välj annat betalsätt. Se manualen för Excellence Retail för mer information om betalsätt.

Om man försöker att göra ett återköp med Retain24 presentkort med ett högre belopp än högsta återköpsbelopp genom att manuellt ange ett belopp, visas meddelandet "Värdehandlingens värde överstiget" och återbetalning kan inte genomföras. Ändra beloppet till högsta återköpsbelopp eller välj annat betalsätt för återbetalning.



Betalsätt	Retain24 presentkort		<u>ÂTERBETALNING</u>
Serienummer	0114344501057025		
	Värdehandlingens värde överskridet (250	053)	
elopp	-500,00		TILLGODO
		Terminalinformation	
rderbelopp: -350 evererat belopp:	,00 kr -350,00 kr	1	
etalat belopp: 0,0	10 kr	SÄTT I / DRA KORT	
var att betala: -3!	50,00 kr	ENGLISH	RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄT
			KORT
			KONTANT



# Retain24 rapporter

Det finns möjlighet att skriva ut rapporter som visar historik för ett specifikt presentkort och en transaktionslista som visar alla transaktioner för valt datumintervall.

Välj Grå/Fler,	Grå/Fler,	Grå/Fler,	Grå/Fler,	Grå/Fler,	Orange/Retain24 rapporte	r för
att öppna form	uläret.					

#### Historikrapport

Markera alternativet "Historik kortnummer" och ange presentkortets kortnummer i fältet. Välj Grå/Skapa rapport för att hämta alla transaktioner för aktuellt presentkort.

Om man vill skriva ut informationen, välj *Orange/Skriv* ut så skrivs rapporten ut på kvittoskrivaren.

ER Retain24	Served States and States		X
Filter Historik kortnummer	0154475411670258		
Transaktionsrapport	2016-01-26	15	
	2016-01-27	15	
Historik för kort 015 Användare: FDT TEST A ID: 00000041 Status: Ok Belopp: 368,00 S Giltig till: 2017-01- Datum: 2016-0 Användare: FDT TE Typ: Aktive Belopp: 500,00 Datum: 2016-0 Användare: FDT TE Typ: Inlöse Belopp: 256,00 Datum: 2016-0 Användare: FDT TE Typ: Återsä Belopp: 124,00	4475411670258 dministrator 7_000000026 EK 25 1-26 11:46:00 ST Administrator 's SEK 1-26 11:48:00 ST Administrator 's SEK 1-26 11:50:00 ST Administrator ttning SEK	SK SK	APA RAPPORT RIV UT

Först visas status på presentkortet, aktuellt saldo och t.o.m. vilket datum presentkortet är giltigt. När man aktiverar (laddar) ett presentkort ställs giltighetstiden automatiskt 1 år framåt i tiden.





#### Status på presentkort:

- <u>OK</u>: Innebär att presentkortet kan användas vid betalning i butik.
- <u>Ej aktiverad</u>: Presentkortet är inte laddat med något värde.
- <u>Ingen användning kvar</u>: När saldot på kortet är 0 kr är status "Ingen användning kvar".
- <u>Värdehandlingen utgången:</u> När giltighetstiden har passerat är status på presentkortet "Värdehandlingen utgången".

Varje transaktion som är genomförd på kortet visas separat i listan. För varje händelse visas information om datum och klockslag, användare, vilken typ av transaktion det är och belopp. När kortet laddas är transaktionstypen "Aktivering", när en kund betalar med presentkortet bli typen "Inlösen" och vid återköp är typen "Återsättning".

#### Transaktionsrapport

Det går att skriva ut en transaktionslista som visar alla transaktioner för ett specifikt datumintervall.

Markera alternativet "Transaktionsrapport" och ange fr.o.m. – t.o.m. datum. Skriv in datumet i fälten eller klicka på symbolen längst ut på raden så öppnas en kalender där man väljer datum. Välj Grå/Skapa rapport för att hämta alla transaktioner för vald tidsperiod.

Om man vill skriva ut informationen, välj *Orange/Skriv* ut så skrivs rapporten ut på kvittoskrivaren.

För varje händelse visas datum och klockslag, ID-nummer, transaktionstyp och belopp.

När kortet laddas är transaktionstypen "Aktivering", när en kund betalar med presentkortet bli typen "Inlösen" och vid återköp är typen "Återfört".



Filter			
Historik kortnummer			
	L. Focusiones and		
Transaktionsrapport	2016-01-25	15	
	2016-01-26	15	
Datum: 2016-01-25 1: ID: 000000322_000 Typ: Inlösen Belopp: -131,00 SEK	:40:16 3000299	*	
Datum: 2016-01-25 14 ID: 000000321_000 Typ: Inlösen Belopp: -229,00 SEK	50:34 300322		
Datum: 2016-01-25 14	50:34		SKAPA KAPPOKI
ID: 000000321_000 Typ: Inlösen Belopp: -121,00 SEK	000321		
Datum: 2016-01-26 08 ID: 000000321_000 Typ: Återfört Belopp: 229,00 SEK	26:06 000322		SKRIV UT
Datum: 2016-01-26 08 ID: 00000321_000 Typ: Återfört Belopp: 121,00 SEK	:26:06 000321		
Datum: 2016-01-26 09 ID: 000000321_000 Typ: Återfört Belopp: 79,00 SEK	20:43 000321		
Valuta: SEK Försäljning: 3500,00 Rabatt: 0,00 Inlösen: -1195,00		E	
Återsatt: 429,00 Utgången: 0,00 Annullerat: 0,00 Totalt: 2734.00			X STÄNG

Rapporten avslutas med en sammanställning av de transaktioner som ingår i listan.

Välj Grön/Stäng för att stänga formuläret.